

Procédure pour remettre Adobe Digital Edition 3 sur votre ordinateur si le transfert ne fonctionne pas sur votre liseuses Kobo



Téléphone : 450 589-5671, poste 3100
Courriel : bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca

Maison de la culture
375, rue Saint-Pierre, L'Assomption, J5W 2B6

Livre-Service
2724, boul. de l'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, J5W 4R8



L'ASSOMPTION





Pourquoi désinstaller la version plus récente?

➔ La plus récente version d'Adobe Digital Editions peut causer des problèmes d'ouverture de fichier sur certaines liseuses, et afficher un message d'erreur d'autorisation à l'étape du transfert du livre d'Adobe Digital Editions vers la liseuse. C'est pourquoi l'installation de la version 3 d'Adobe Digital Editions est recommandée.

Cependant, si vous souhaitez installer la plus récente version d'Adobe Digital Editions car votre liseuse ne rencontre pas ce problème, le lien vers la page de téléchargement de cette version est également [disponible ici](#).

Vérifier la version de votre logiciel Adobe Digital Edition

- ➔ Ouvrez l'application Adobe Digital Editions sur votre ordinateur.
- ➔ Cliquez sur **Aide** dans le menu.
- ➔ Cliquez sur **À propos de Digital Editions**.
- ➔ La version utilisée est indiquée dans la fenêtre qui apparaît sous le nom de l'application.




Comment désinstaller Adobe digital Edition

Essayez CTRL-SHIFT-D et la fenêtre d'autorisation ouvre également

Commencez par effacer l'autorisation de votre ordinateur :



- ➔ Ouvrez l'application Adobe Digital Editions sur votre ordinateur.
- ➔ Cliquez sur **Aide** dans le menu.
- ➔ Cliquez sur **Effacer l'autorisation....**
- ➔ Entrez le mot de passe de votre identifiant Adobe et cliquez sur **Continuer**.
- ➔ Cliquez sur **Effacer l'autorisation** et ensuite sur **OK**.



Comment désinstaller Adobe digital Edition


Puis désinstaller le logiciel Adobe Digital Editions :

- ➔ Cliquez sur l'icône Windows dans la barre de tâches de votre PC pour ouvrir le **menu Démarrer**.
Trouvez l'application Adobe Digital Editions, faites un clic droit et sélectionnez **Désinstaller**.
- ➔ Dans la fenêtre qui apparaît, faites encore un clic droit sur Adobe Digital Editions et sélectionnez **Désinstaller**.
- ➔ Cliquez sur **Oui** pour autoriser la désinstallation de l'application.



Comment désinstaller Adobe digital Edition

- ➔ Cliquez sur **Désinstaller**.
- ➔ Une fois la désinstallation complétée, cliquez sur **Fermer** pour fermer le programme d'installation.
- ➔ Redémarrez l'ordinateur pour vous assurer que la désinstallation soit bien faite.




Télécharger Adobe digital Edition 3



Pour télécharger la version 3 d'Adobe Digital Editions pour PC, cliquez ici:

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.exe




Pour télécharger la version 3 d'Adobe Digital Editions pour MAC, cliquez ici:

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_3.0_Installer.dmg

Installer Adobe digital Edition 3




- ➔ Une fois le téléchargement complété, cliquez sur le fichier d'installation téléchargé à partir de votre navigateur pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder à votre téléchargement en ouvrant le dossier Téléchargements de votre ordinateur.
- ➔ Cliquez sur l'icône représentant un dossier dans la barre de tâches de votre PC pour ouvrir l'explorateur de fichiers.
- ➔ Cliquez sur le dossier Téléchargements.
- ➔ Cliquez sur le fichier d'installation téléchargé. Celui-ci portera l'extension .exe.



ADE_3.0_Installer (1).exe ^

Installer Adobe digital Edition 3

- ➔ Dans la fenêtre du programme d'installation qui apparaît, cochez la case **J'accepte les termes de la licence**, puis cliquez sur **Suivant**.
- ➔ Cliquez encore sur **Suivant**, puis sur **Installer**.
- ➔ Une fois l'installation complétée, cliquez sur **Fermer** pour fermer le programme d'installation.



Installer Adobe digital Edition 3

- ➔ Il est possible que Windows vous demande d'installer Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 avant de continuer l'installation. Si c'est le cas, installez cette composante avant de redémarrer l'installation d'Adobe Digital Editions.
- ➔ S'il s'agit de votre première installation d'Adobe Digital Editions, une fenêtre Get Norton Security Scan apparaîtra. Pour éviter l'installation de cette application non sollicitée, décochez la case à cet effet au bas de la fenêtre avant de cliquer sur **Suivant**.



Autoriser votre ordinateur de nouveau

- ➔ N'oubliez pas d'autoriser votre compte adobe ID dans le menu **Aide** de Adobe digital Edition et d'autoriser votre périphérique (liseuse) en le branchant.
- ➔ Vous pouvez essayer de télécharger des livres de nouveau!

Si vous avez besoin d'aide, [remplissez le formulaire de soutien technique](#) ou appelez-nous au 450 589-5671, poste 3100.